Logování přímo z okna zvukové karty

Jim Hargrave, W5IFP

Logger 32 rozšířil logovací postupy pro PSK a RTTY módy. Vyměněná data z mnoha běžných QSO mohou být uložena do deníku přímo z přijímacího okna.
Mohou být automaticky přesunuta do vstupního okna deníku kliknutím na příslušné slovo nebo číslo v přijímacím textovém okně.

Poznámka: Aby všechny tyto položky pracovaly, musíte nakonfigurováním vstupního okna deníku přizpůsobit požadované položky přiřazením datových polí "uživatelsky definovaným polím." Toho dosáhnete tím, že klepnete pravým tlačítkem myši ve vstupním okně deníku a zvolíte **Nastavení.** Poté vyberte jednotlivá pole která chcete zobrazit zaškrtnutím v **Zobrazení uživatelských polí**. Potom definujte uživatelské pole výběrem vhodného titulku a ADIF pole. Podrobnosti o nastavení uživatelských polí jsou uvedeny v souboru **Vstupní okno deníku** na jiném místě souboru Help.

Následující text ukazuje data, která mohou být automaticky převedena do vstupního okna deníku kliknutím myší.

de W5ifp Jim Bulverde TX Grid EL09ss RST 599 10-10# 10530 IOTA NA-067 SRX# 219 QSL via WD5FCA



Stejně jako v následujících příkladech, Logger32 nezobrazuje vždy úplný seznam možností. Které volby mají být zobrazeny, je určeno v závislosti na slovu / číslu, které je zvýrazněno pravým tlačítkem myši. ***Zásadně bude Logger nabízet pouze pole, která jsou definovaná ve vstupním okně deníku***



VOLACÍ ZNAČKA: Klepněte levým nebo pravým tlačítkem myši na volací značku stanice se kterou jste nebo kterou chcete kontaktovat. Jedná se o pevné pole a nevyžaduje nastavení uživatelem.



Pro usnadnění identifikace volací značky, může uživatel zvolit zobrazení volací značky v přijatém textu tučným písmem. Chcete-li tuto možnost nastavit, přejděte na **Zobrazení**, pak dolů na **Volby RX okna** a zaškrtněte políčko v prvním řádku **Zobrazit značku tučně**.



NAME: Klikněte pravým na jméno a otevře se následující okno. Vyberte Name a klikněte levým. Toto je pevně definované pole.



QTH: Klikněte pravým na QTH a vyberte QTH, pak klikněte levým. Toto je pevně definované pole.

GRID SQUARE: Klikněte pravým na Gridsquare a vyberte Gridsquare, pak klikněte levým. Toto pole vyžaduje nastaveni uživatelem přiřazením ADIF pole GRIDSQUARE.



Váš RST signal report: Klikněte pravým na číselný signal report, vyberte RST a klikněte levým. Toto je pevně definované pole.



TEN_TEN number: Klikněte pravým na Ten_Ten #, vyberte 10X#, pak klikněte levým. Toto pole vyžaduje nastavení uživatelem přiřazením ADIF pole TEN_TEN



Označení IOTA island: Klikněte pravým na IOTA číslo, vyberte IOTA a klikněte levým. Toto pole vyžaduje nastavení uživatelem přiřazením ADIF pole IOTA.



Contest QSO number: Klikněte pravým na seriovém contest QSO čísle, vyberte Ser #, pak klikněte levým. Toto pole vyžaduje nastavení uživatelem přiřazením ADIF pole SRX



QSL manager: Klikněte pravým na značku QSL managera , vyberte QSL Via a klikněte levým. Toto pole vyžaduje nastavení uživatelem přiřazením ADIF pole QSL_VIA

Kromě výše uvedených běžných polí, je zde také možnost nastavení pro přenos dat do polí: USER_1, USER_2 a USER_3. Ty se objeví v rolovacím seznamu používající svá přiřazená uživatelská jména.

Například, jestli je USER_1 přiřazena v okně Logbook položka "DOK", klikněte pravým tlačítkem na údaje v okně Zvukové karty Data budou mít DOK uveden jako jednu z možností, jak přenést data do pole DOK ve vstupním okně deníku. Pro přenos těchto dat musíte mít pole USER_x nastaveno ve vstupním okně deníku.
Vzhledem k flexibilitě a víceúčelovém využití těchto tři polí, není uveden žádný příklad.

Pokaždé, když kliknete na výše uvedené prvky, ty se automaticky zobrazí v okně Logbook Entry. Zde je ukázka logu zobrazující všechny výše uvedené položky:



Do polí **P.Admin** a **S.Admin** (jsou důležitá pro snadné vkládání US-County, URDA, DOKů, RDA a dalších údajů pro sledování diplomů, ale na tomto obrázku chybí) jdou údaje automaticky vkládat jen obtížně, protože jsou to obvykle písmena a číslo, čili dva různé údaje, spojené pomlčkou. Data se tam dají velmi pohodlně vepisovat z klávesnice.
Poli ***Prim.Admin*** musí být přiřazena ADIF položka STATE a poli ***Sec.Admin*** položka CNTY. Ostatním uživatelským polím jsou přiřazena stejnojmenná ADIF pole.

V nastavení uživatelských polí lze k některým polím přiřadit otazník. Po vyplnění pole se po kliknutí levým na otazník zobrazí všechny lokality příslušné skupiny a po kliknutí pravým se zobrazí seznam všech udělaných stanic z příslušné lokality. Toto okno má svoje vlastní Rozvržení mřížky a jeho vzhled je plně definovatelný.



Sérií pokusů/omylů a infarktových stavů po „Runtime error 13“ jsem zjistil, že funkce „Otazník pravým“ ve verzi 3.41 funguje pouze s vypnutou funkcí „Vyhodnocení DXCC pouze pro rok 2012.